


Opsætning af mailkonto i Mail på Mac

Hvis dette er første gang du åbner Mail på Mac og altså første gang at du konfigurerer en e-mail-konto i programmet, kommer du automatisk til opsætningen af konti. Ellers gå til "Indstillinger" – fanen "Konti" og klik på plusset nederst til venstre for at oprette en ny mailkonto.

Du kommer da til følgende vindue:



I feltet "Fulde navn" skriver du dit navn. (fx: *Lars Larsen*)



I feltet "E-post-adresse" skriver du den e-mail-adresse, som du ønsker at oprette en konto for. (fx: *lars@haletudser.dk*)

Tilføj konto

Du bliver ført gennem de nødvendige trin til indstilling af en ekstra postkonto.

Du kommer i gang ved at angive følgende oplysninger:

Fulde navn:

E-post-adresse:

Adgangskode:

Din e-mail-adresse

? Annuller Tilbage Fortsæt

I feltet "Adgangskode" skriver du den kode, som er tilknyttet den e-mail-adresse, som du er ved at oprette en konto for.

Tilføj konto

Du bliver ført gennem de nødvendige trin til indstilling af en ekstra postkonto.

Du kommer i gang ved at angive følgende oplysninger:

Fulde navn:

E-post-adresse:

Adgangskode:

Indtast din adgangskode

? Annuller Tilbage Fortsæt

Klik på "Fortsæt".

Du kommer nu til følgende vindue:

Server til indgående post

Kontotype: POP

Beskrivelse: (valgfrit)

Server til indgående post:

Brugernavn:

Adgangskode:

Annuller Tilbage Fortsæt

Kontroller at "Kontotype" er sat til POP.

Server til indgående post

Kontotype: POP

Beskrivelse: (valgfrit)

Server til indg. **Kontrol**

Brugernavn:

Adgangskode:

Annuller Tilbage Fortsæt

Feltet "Server til indgående post" udfyldes med mail.DITDOMÆNE.dk.
NB! Skriv ikke DITDOMÆNE, erstat med dit eget domæne. (fx: mail.haletudser.dk)

Server til indgående post

Kontotype: POP

Beskrivelse: (valgfrit)

Server til indgående post: mail.bricksitetest.dk

Brugernavn:

Indsæt mail.DITDOMÆNE.dk

Annuller Tilbage Fortsæt

I feltet "Brugernavn" skriver du den e-mail-adresse, som du er ved at oprette konto med.



Server til indgående post

Kontotype: POP

Beskrivelse: (valgfrit)

Server til indgående post: mail.bricksitetest.dk

Brugernavn: test@bricksitetest.dk

Adgangskode:

Din e-mail-adresse

? Annuller Tilbage Fortsæt

I feltet "Adgangskode" skriver du den adgangskode, som er tilknyttet den e-mail-adresse, som du er ved at oprette konto til.



Server til indgående post

Kontotype: POP

Beskrivelse: (valgfrit)

Server til indgående post: mail.bricksitetest.dk

Brugernavn: test@bricksitetest.dk

Adgangskode:

Din adgangskode

? Annuller Tilbage Fortsæt

Klik på "Fortsæt".

Du kommer nu til følgende vindue:




Kontroller at "Godkendelse" er sat til Adgangskode. Klik dernæst på "Fortsæt".

Du kommer da til følgende vindue:




I feltet "Beskrivelse" kan du give den udgående mail server en passende beskrivelse.

Udfyld feltet "Server til udgående post" med **asmtplib.danhost.dk**



Sæt flueben i "Kræver godkendelse", hvis der ikke er det på forhånd.

I feltet "Brugernavn" skrives **dan19389@bricksite.com**



I feltet "Adgangskode" skrives **naphocle**

Server til udgående post

Beskrivelse: Udgående server

Server til udgående post: asmtplib.danhost.dk

☒ Brug kun denne server

☒ Brug godkendelse

Brugernavn: dan19389@bricksite.com

Adgangskode:

Udfyld med "naphocle"

? Annuller Tilbage Fortsæt

Klik på "Fortsæt".

Du returnerer nu til listen af konti.

Vælg den opsatte mail konto.

I fanen "Kontooplysninger" kan du kontrollere dine oplysninger, som er knyttet til kontoen.

Kontooplysninger Postkassehandling Avanceret

Kontotype: POP

Beskrivelse: test@bricksitetest.dk

E-post-adresse: test@bricksitetest.dk

Fulde navn: Dit Navn

Server til indgående post: mail.bricksitetest.dk

Brugernavn: test@bricksitetest.dk

Adgangskode:

Server til udgående post (SMTP): udgående server

☒ Brug kun denne server

Gå til fanen "Avanceret".

Vi anbefaler her følgende indstillinger:

Kontooplysninger Postkassehandlinger **Avanceret**

☒ Gør denne konto aktiv
☒ Inkluder, når der automatisk søges efter nye beskeder
☒ Fjern kopi fra server, når besked er modtaget:

Efter en uge Fjern nu

Spørg, før der hentes beskeder på mere end KB

Spørg systemadministratoren, før du ændrer nogen af de avancerede indstillinger nedenfor:

Port: 110 ☐ Brug SSL

Godkendelse: Adgangskode

Når disse indstillinger er opsat/kontrolleret er du klar til at sende og modtage mail i Mail på Mac.

Rigtig god fornøjelse

Bricksite.com